

安裝 Sentinel 驅動程式和伺服器程式

Sentinel Protection Installer 整合驅動程式可以同時安裝 Sentinel 的驅動程式、Sentinel Protection Server 與 Sentinel Key Server 服務程式(支援 Sentinel Hardware Key、SuperPro、UltraPro、Pro 保護鎖)

Sentinel 驅動程式和伺服器程式，詳細安裝步驟如下：(安裝時請先不要插上 USB 加密鎖)

- 1) 執行 Sentinel Protection Installer 7.7.1.exe
- 2) 點 “next” 按鈕
- 3) 選擇 “I accept the terms in the license agreement”，點 “next”
- 4) 使用預設安裝路徑（或自行更改路徑），點 “next”
- 5) 選擇 complete（完全安裝），點擊 next；
(如果只安裝單機版的加密鎖，建議選擇 Custom)，點 “next”，選擇不要安裝 Sentinel Protection Server 與 Sentinel Key Server)
- 6) 點擊 install 開始安裝
- 7) 點擊 finish，驅動程式和服務程式安裝結束。

也可使用含有參數方式進行自動安裝

先將 Sentinel Protection Installer 7.7.1.exe 改成 instdrv.exe(檔名較為簡短)

例 1： instdrv /v"/q" (安裝過程不顯示使用者畫面，會安裝 USB / Parallel /Server 驅動程式)

例 2： instdrv /v"/q CONFIRMUPGRADE=TRUE ADDLOCAL=USB_Driver,Parallel_Driver"

(安裝過程不顯示使用者畫面，如果有舊版驅動程式會自動更新，會安裝 USB / Parallel 驅動程式，適用於自動安裝單機版驅動程式使用，"USB_Driver,Parallel_Driver" 大小寫要一樣)

例 3： instdrv /v"/qb CONFIRMUPGRADE=TRUE"(安裝過程顯示使用者基本畫面，如果有舊版驅動程式會自動更新)

例 4： instdrv /x (移除驅動程式，移除驅動程式也可以透過”控制台”->”新增/移除程式”->)

例 5： instdrv /x /v"/q" (移除驅動程式，不顯示畫面)

詳細使用說明請參考 SPInstaller.chm 檔

使用上如有任何問題，請與我們聯絡！

台灣區 Sentinel 授權經銷商

正新電腦有限公司

- Tel：02-2364-1206 ext 106，04-24738309 ext 106
- Fax：02-2364-5469，04-24738311
- mailto：support@pronew.com.tw
- http://www.pronew.com.tw